

Pysäkkien yhdistäminen ja jakaminen

- Sen sijaan, että pysyviä tunnisteita (pysäkkejä ja laitureita) poistettaisiin tai luotaisiin kaksoiskappaleita, PETI mahdollistaa laiturin siirtämisen pysäkkien välillä. Tämä helpottaa staattisten tunnisteiden ylläpitoa tietokannassa sekä vähentää käyttäjiltä vaadittuja toimenpiteitä, kun pysäkkejä luodaan oikeaoppisesti.
- Tämän ohjeen onnistunut käyttö edellyttää kansallisen pysäkki- ja esteettömyystietokannan PETI:n käyttöohjeen tuntemista: [PETI:n käyttöohje](#)

Vaihtoehdot pysäkkien yhdistämiseen ja jakamiseen

Tässä ohjeessa on kuvattu kolme eri tapaa yhdistää tai jakaa pysäkkejä.


1. Kahden pysäkin yhdistäminen
2. Kahden laiturin yhdistäminen
3. Laiturin siirtäminen toiseen pysäkkiin

Lisäksi ohjeessa *Uuden pysäkin luonti* on kuvattu laiturin siirtäminen kokonaan uuteen pysäkkiin (luo uuden pysäkin).

1. Kahden pysäkin yhdistäminen vaihe vaiheelta

Tämä toimenpide edellyttää, että **toinen pysäkki säilytetään** ja **toinen hylätään** – mutta molempien pysäkkien *kaikki* laiturit säilytetään. Tätä toimintoa käytetään tyypillisesti, kun halutaan karsia kaksoiskappaleita tai yhdistää lähellä olevat pysäkit yhdeksi.

1. Avaa muokkaustilaan se pysäkki, jonka haluat säilyttää. (Napsauta pysäkkikuvaketta ja sen jälkeen pysäkin nimeä)
2. Napsauta sitä pysäkkiä, jonka haluat hylätä, ja valitse “Yhdistä pysäkkiin”.



Siirrettävät laiturit

3. Varmista vielä, että siirrät laiturit oikealle pysäkille ja sen jälkeen vahvista yhdistäminen.
4. Kaikki hylätyn pysäkin laiturit siirretään säilytettävälle pysäkille. Hylätty pysäkki on nyt vanhentunut.

Olet yhdistämässä kahta pysäkkiä

Länsitie 15 (FSR:StopPlace:89441) => Länsitie 13 (FSR:StopPlace:89440)

Seuraavat laiturit siirretään

FSR:Quay:100631


 Ei asetettu

FSR:Quay:100632


 Ei asetettu

Olet yhdistämässä pysäkin tähän. Kaikki tiedot, mukaan lukien historia, kopioidaan uuteen versioon. Toinen pysäkki vanhenee.

 Peruuta  Vahvista

Siirretyt laiturit

5. Päivitä tarvittaessa säilytettävän pysäkin ominaisuustietoja ja varmista, että laiturit ovat halutuissa sijainneissa. Voit myös keskittää pysäkkikuvakkeen.

Länsitie 13
← undefined, undefined
FSR:StopPlace:89440

Versio 2

Tunnisteet

Paikallinen viite:

Nimi
Länsitie 13
Nimi on pakollinen

Kuvaus matkustajille

Verkko-osoite

Lisää ...

LAITURIT (4)

PYSÄKÖINTI (0)

laituri

RI31

FSR:Quay:100629

laituri

RI41

FSR:Quay:100631

laituri

RI51

FSR:Quay:100632

laituri

RI21

FSR:Quay:100630

AZ


AZ

<

2. Kahden laiturin yhdistäminen vaihe vaiheelta


Tämä siirtää laiturin tiedot saman pysäkin toiselle laiturille.
Mahdollinen käyttötapaus: Tämän toiminnon avulla saadaan laiturin historiatieto säilytettyä, kun ylimääräisiä laitureita poistetaan.

1. Avaa pysäkki, jonka laiturit haluat yhdistää.
2. Napsauta laituria, jonka haluat yhdistää (poistetaan) ja valitse vaihtoehto ”Yhdistä lähteestä”.



Laiturin yhdistäminen kohteeseen

3. Napsauta laituria (säilytettävä), johon haluat liittää yhdistettävän laiturin ja valitse vaihtoehto ”Yhdistä kohteeseen”.



Yhteenveto yhdistettävistä laitureista

4. Vahvista muutos. Laiturit on nyt yhdistetty. Kaikki lähdelaiturin tiedot, mukaan lukien historia, on kopioitu uuteen laituriin ja poistettu. Viittaus poistettuun laituriin lisätään avain-arvo-pariksi historiatiedon seurannan helpottamiseksi.
5. Muokkaa pysäkkiä tarvittaessa (esimerkiksi keskitä pysäkki automaattisesti).

Olet yhdistämässä kahta laituria

Lähde: FSR:Quay:100633

Ko1

Ei asetettu

Kohde: FSR:Quay:100637

Ko5

Ei asetettu

Olet yhdistämässä laituria toiseen. Kaikki lähdelaiturin tiedot, mukaan lukien historia, kopioidaan uuteen laituriin ja poistetaan.

✕ Peruuta

⤴ Vahvista

Yhdistetyt laiturit

6. Muokkaa laituria/laitureita tarvittaessa ja tallenna muutokset. Huomioithan, että tietyt ominaisuustiedot, kuten julkinen koodi ja avain-arvo-parit kopioidaan jäljelle jäävälle laiturille.

Kallantie
← undefined, undefined
FSR:StopPlace:89442

Kuvaus matkustajille

Verkko-osoite

Lisää ...

LAITURIT (2) PYSÄKÖINTI (0)

laituri Ko2 FSR:Quay:100634

laituri Ko5 FSR:Quay:100637

Paikallinen viite:
Julkinen koodi
Ko5

Yksityinen koodi

Kuvaus matkustajille

Lisää ...

Avain-arvo-parit

merged-id FSR:Quay:100633

imported-id


Tallenna Uusi Versio

3. Laiturin siirtäminen toiseen pysäkkiin

Tämän toiminnon avulla laiturin voidaan siirtää toiseen olemassa olevaan pysäkkiin.

1. Avaa pysäkki, **jolle** haluat siirtää laiturin.
2. Napsauta pysäkkiä, **josta** haluat siirtää laiturin ja valitse “näytä laiturit”.


Huomioithan, että **se pysäkki, jolle laiturin siirretään, on muokkaustilassa**, ei se, millä laiturilla tällä hetkellä on.



Pysäkki Myyrätie (89444) on muokkaustilassa ominaisuustietolomakkeella. Pysäkin Anjalanraitti (89445) laiturit valitaan näytettäviksi.

Siirrä nykyiseen -toiminto

3. Napsauta laituria, jonka haluat siirtää ja valitse vaihtoehto ”Siirrä nykyiseen”.



Siirrettävä laituri on valittuna ja se siirretään nykyiseen (muokkaustilassa olevaan) pysäkkiin.

Siirron vahvistaminen

4. Dialogissa näkyy mikä laituri siirretään mihinkäkin pysäkkiin. Varmista, että tiedot ovat oikein ja napsauta “Vahvista”, jos haluat jatkaa. Muutos on pysyvä.
5. Laituri on nyt siirretty.

Olet siirtämässä laituria nykyiseen pysäkkiin

FSR:Quay:100641 => FSR:StopPlace:89444



Olet siirtämässä laituria nykyiseen pysäkkiin. Tämä on pysyvä muutos.
Kaikki muut muutoksesi hylätään.

 Peruuta  Vahvista

Muokkaa pysäkkejä siirron jälkeen

6. Päivitä tarvittaessa molempien pysäkkien ominaisuustiedot. Voit myös keskittää molempien pysäkkien pysäkkikuvakkeet.

